



Thunderbird


Configuración manual de una cuenta de correo

Al configurar una cuenta de correo electrónico, Thunderbird suele ser capaz de hacer la mayor parte de la configuración de forma automática. (Para más información, consulta [Configuración automática de las cuentas](#)). Sin embargo, tendrás que configurar manualmente tu cuenta si tu proveedor de correo electrónico no aparece en la base de datos de configuración automática de Thunderbird 3 o si la configuración de correo electrónico no es una configuración estándar. Esta página te mostrará la configuración básica que necesitas para enviar y recibir correos electrónicos.


Si has creado una cuenta de correo electrónico a la que, de forma automática, se le ha asignado un servidor IMAP en lugar de servidor POP, consulta el artículo [PUF - Cambiar de IMAP a POP](#).

Para configurar manualmente una cuenta de correo electrónico, debes conocer los siguientes datos, los cuales los suele proporcionar tu proveedor de correo electrónico:

- Servidor de correo entrante y el puerto correspondiente (por ejemplo, "pop.example.com" y el puerto 110 o "imap.example.com" y el puerto 143).
- Servidor de correo saliente y el puerto correspondiente (por ejemplo, "smtp.example.com" y el puerto 25),
- Las opciones de seguridad necesarias para la conexión con el servidor (por ejemplo, "STARTTLS" o "SSL / TLS" y si deseas o no utilizar una autenticación segura).

En primer lugar, abre la configuración de la cuenta: En el menú de Thunderbird, haz clic en el menú **Herramientas** y selecciona **Configuración de la cuenta**, o haz clic en el botón de menú de la aplicación  y selecciona **Opciones** y, en el submenú, elige **Configuración de la cuenta**. Cada cuenta de correo electrónico o grupo de noticias que ya se han configurado con anterioridad se muestran en el lado izquierdo del cuadro de diálogo de **Configuración de la cuenta**. Estas cuentas corresponden a las carpetas de nivel superior que están representadas en la lista "Todas las carpetas".

En la parte inferior del panel de la izquierda, haz clic sobre el botón **Operaciones sobre la cuenta** y selecciona **Añadir cuenta de correo...**



Introduce los datos de tu cuenta de correo electrónico y presiona el botón **Continuar**. Thunderbird intentará determinar la configuración de la cuenta basándose en la parte que corresponde al dominio de tu dirección de correo electrónico (es decir, la parte después del símbolo "@"). A continuación, presiona **Configuración manual** y edita los nombres del servidor, de los puertos y de IMAP/POP para configurar la cuenta de forma manual. Para comprobar la configuración manual, haz clic en **Volver a comprobar**; debería aparecerte una respuesta rápida que te indica si la configuración es válida. Si no, presiona **Detener** para cancelar la búsqueda, vuelve a editar los nombres del servidor, de los puertos y de IMAP/POP y vuelve a hacer clic en **Volver a comprobar**. También puedes realizar una búsqueda para reunir datos de la cuenta predeterminada y posteriormente cambiar manualmente la configuración.

Configurar el servidor de correo saliente

Puedes utilizar varias cuentas de correo electrónico con el mismo servidor SMTP saliente. Es por este motivo por el que los servidores SMTP se crean por separado de las cuentas de correo electrónico. En el cuadro de diálogo **Configuración de las cuentas**, en el panel situado en la parte izquierda, selecciona **Servidor de salida (SMTP)** en la parte inferior de la lista. Puede que ya exista una entrada que se creó cuando introdujiste los detalles de tu cuenta, ya fuese para editar una entrada o para agregar una nueva.




Por poner otro ejemplo, una cuenta de correo electrónico de Gmail se configuraría tal y como se muestra a continuación:

- Nombre del servidor: smtp.gmail.com
- Puerto: 587
- Usar nombre de usuario y contraseña: Checked
- Nombre de usuario: Tu nombre de usuario de Gmail sin la extensión "@gmail.com" (por ejemplo, si la dirección de correo electrónico es brian@gmail.com, entonces su nombre de usuario es "Brian"). Si estás utilizando Google Apps para dominios, utiliza tu dirección completa (por ejemplo, "billsmith@yourdomain.com").
- Seguridad: STARTTLS

Después de guardar la información sobre el nuevo servidor de correo saliente, selecciona tu cuenta de correo electrónico de la lista. En el campo servidor de **Servidor de salida (SMTP)**, selecciona el servidor SMTP de la lista. Los otros elementos de la página se crearon automáticamente cuando se configuraron los detalles de la cuenta. Puedes modificar y ampliar la información de estas opciones cuando quieras.

Haz clic en la opción **Configuración del Servidor** en tu nueva cuenta. Asegúrate de que los datos introducidos en los siguientes campos de configuración corresponden a los ajustes que te ha asignado tu proveedor de correo electrónico:



Después de guardar los cambios deberías ser capaz de enviar y recibir correos electrónicos. Las otras opciones de configuración de la cuenta son opcionales y fácilmente comprensibles sin necesidad de explicarlas aquí.
